

**ESET Smart Security V5.0 モニター版
ESET NOD32 アンチウイルス V5.0 モニター版
新機能設定ガイド**

第 1 版

2011 年 10 月

キャノン IT ソリューションズ株式会社

セキュリティソリューション事業部

目 次

1.	はじめに.....	3
2.	ペアレンタルコントロール	4
3.	ゲームモード	8

1. はじめに

- 本書は、ESET Smart Security / ESET NOD32 アンチウイルス V5.0 モニター版プログラムの一部新機能について記載しております。
- 本書は、本書作成時のソフトウェア及びハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能及び名称が異なっている場合があります。また本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
- 本書内の画面イメージは、Windows 7 をベースに作成しております。そのため、OS によっては記載内容と名称が異なっている場合がございます。
- 本書内の画面イメージは、ESET Smart Security V5.0 を使用していますが、ESET NOD32 アンチウイルス V5.0 でも操作の流れや選択する項目に違いはございません。
- 本製品の一部またはすべてを無断で複写、複製、改変することはその形態問わず、禁じます。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または、登録商標です。ESET、ESET Smart Security、NOD32 は、ESET,LLC ならびに ESET, spol, s.r.o.の商標です。本書の著作権は、キヤノン IT ソリューションズ株式会社に帰属します。その他の製品名及び社名などは、各社の商標または登録商標です。

2. ペアレンタルコントロール

重要

- ESET Smart Security V5.0 のみの機能となります。
- 設定をする際、Administrator 権限を持っているユーザーにて行ってください。


2.1 ペアレンタルコントロールとは？

PC のユーザーアカウントごとに異なる Web アクセスルールの設定が可能です。
お子様のご利用時など、安全な PC ライフを実現します。
なお、利用する際は、利用したいユーザーアカウントへの設定が必要です。

2.2 ご利用方法

ペアレンタルコントロールは以下の手順にて、ご利用いただくことが可能です。

- i. システムトレイ(デスクトップ画面右下)内の[ESET Smart Security]または[ESET NOD32 Antivirus]のアイコンをダブルクリックして、[基本画面]を開きます。



- ii. 基本画面の[設定]をクリックします。



- iii. 基本画面右側の上から4つ目の[ペアレンタルコントロール]をクリックします。



- iv. 設定したいユーザーアカウントの①[未定義]をクリックし、②[児童]、[青少年]、[親]のうち、いずれかのロール(もととなるテンプレート)を選択してください。



※上記手順でユーザーアカウントが表示されていない場合がございます。
その場合、弊社サポートセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

- v. フィルタリング設定を確認する場合、[設定]をクリックしてください。



- vi. ①用途に応じてカスタマイズを行い、設定画面を②[OK]ボタンで閉じます。



本機能を無効にする場合、各アカウントの右側にある、[✓有効にする]を選択することにより、無効にすることが可能ですが、表記に誤りがございます。
表記はその時点でのステータス表示となります。(製品版では修正予定です)

誤:「有効にする」 → 正:「有効」、誤:「無効にする」 → 正:「無効」

3. ゲームモード

重要

- 設定をする際、利用したいユーザーアカウントでログインし、設定を行ってください。


3.1 ゲームモードとは？

フルスクリーン画面でのオンラインゲーム実行中におけるポップアップ画面の表示やウイルス定義データベースの自動アップデートを無効にするモードです。
快適な PC ライフを実現します。

3.2 ご利用方法


ゲームモードは以下の手順にて、ご利用いただくことが可能です。

- i. システムトレイ(デスクトップ画面右下)内の[ESET Smart Security]または[ESET NOD32 Antivirus]のアイコンをダブルクリックして、[基本画面]を開きます。




- ii. 基本画面が表示されている状態で、キーボードの[F5]キーを押下します。

- iii. 画面左側の項目より①[ユーザーインターフェイス]-②[ゲームモード]を選択します。



- iv. 画面右側の項目より、用途に応じて設定し、「OK」ボタンで閉じてください。



● 各項目について

□ゲームモードを有効にする:

ゲームモードが常に有効になります。

ゲームモードが有効の間、ポップアップ画面の表示やウイルス定義データベースの自動アップデートが行われませんのでご注意ください。

また、タスクバーの ESET アイコンが黄色になります。

□アプリケーションを全画面モードで実行中の場合自動的にゲームモードを有効にする:

全画面モードのアプリケーションを起動したときのみ、ゲームモードが有効になります。

※本機能を有効にした場合、Windows Vista/7 でデスクトップの背景が Aero テーマの環境で、デスクトップ画面をアクティブにした際に、自動的にゲームモードになる場合があります。(製品版にて修正予定)

□ゲームモードを一定時間後に自動的に無効にする:

特定の期間だけ、ゲームモードを有効にしたい場合、本機能を設定します。(既定値:1分)

■ 本件に関するお問い合わせ

ESET サポートセンター お問い合わせフォーム
【 <http://canon-its.jp/eset/v5/index.html#form> 】